

SimaPro日本語版9 インストールの手引き

2022年11月9日 TCO2株式会社



重要:インストールの前に必ずお読みください。

- ◆既にSimaProを導入済みコンピュータにインストールする場合 (上書きインストール)と、導入されていないコンピュータへインストール(新規インストール)する場合では手順が一部異なります。 お客様のインストール先の環境をご確認の上、インストールを開始してください。
- ◆インストールを開始する前に、あらかじめ<u>SimaPro登録コード記載レター(PDF)をご準備ください</u>。インストールの途中で、「登録名」と「登録コード」の入力が必要となります。これらが入力されない、または間違っていると、SimaProのインストールは完了しません。

SimaPro 9 のインストールの流作(CO)

Insights for Sustainability

SimaPro 8 以前が インストールされている場合





SimaPro が インストールされていない場合 (クリーンインストール)






サポートへ お問い合わせください。 LCA@tco2.com 03-6272-6814



SimaPro 8 が

インストールされている場合

(A) SimaPro 8.1の アンインストール



(B) SimaPro日本語版9インストール

最新版のソフトウェアのインストール

最新版のデータベースのインストール


アクティベーション



(C) Simapro8のデータベースの 形式を変換(自動実行)



(D) Simapro8, 9のデータベース をSimaPro 9でご利用になれます



Simapro9のデータベースを SimaPro 9でご利用になれます

(A) SimaPro 8.1 のアンインストール TC

ステップ1: インターネットに接続していることを確認

※ ここで紹介している方法はあくまでも一例です。 お客様の環境によって表示が変化します。

システム

ディスプレイ、サウンド、通知、電源

デバイス Bluetooth、プリンター、マウス

Android、iPhone のリンク

設定を開きます。

次にネットワークとインターネットを選択します。

ネットワークとインターネット Wi-Fi、機内モード、VPN

個人用設定 背景、ロック画面、色


アプリ アンインストール、既定値、オプション の機能

アカウント、メール、同期、職場、家

音声認識、地域、日付

Xbox Game Bar、キャプチャ、配信、ゲーム モード

ネットワークの状態



インターネットに接続されています

制限付きのデータ通信プランをお使いの場合は、このネットワークを従量制課 金接続に設定するか、またはその他のプロパティを変更できます。

「インターネットに接続されています」となっていましたらイン ターネットに接続できています。

ネットワークの状態

どのネットワークにも接続されていません。


状態の欄で

「どのネットワークにも接続していません。」となっていまし たらインターネットに接続されていません。


ステップ2: SimaProをパソコンからアンインストールする

TCO2

【 Windows 10 の場合】



設定を開きます。 次にプログラムの項目内の[アプリ]をクリックします。



[アプリと機能]が表示されます。 その中に[SimaPro 8.1.1.22 Single User]と記載されたアイコンをクリックし、アンインストールをクリックします。

アプリと機能 Realtek Audio Console 96.0 KB Realtek Semiconductor Corp 2021/05/21 Selenium Basic 2.77 MB 2022/02/08 SharePoint Client Components 12.9 MB 2022/04/19 このアプリとその関連情報がアンインストールされま SimaPro 8.1.1.22 Single user 8.1.1.22 アンインストール アンインストール

「このアプリとその関連情報がアンインストールされます。」 とポップアップが表示されますので、[アンインストール]をク リックしてください。

ユーザーアカウント制御が表示された場合は[はい]をクリックします。



「SimaPro patch for 8.1.1.16とその関連コンポーネントを全て削除します。よろしいですか?」とポップアップが表示されますので、「はい」をクリックしてください。



アンインストールが完了したとの、ポップアップが出ますので[OK]をクリックして、アンインストールを完了させてください。



データベースファイルは、標準では

C:\Users\Public\Documents\SimaPro\DatabaseJP

にインストールされております。こちらは手動での削除のみとなり、ソフトのアンインストールでは削除されません。 別のパソコンにSimaProを移す場合にはこちらのフォルダごと外付ストレージ等にコピーをして頂き、新しいパソコンのわかりやすい場所にコピーを行ってください。

(B-1) SimaPro 日本語版9 シングルユーザーのインストール



ステップ1: ダウンロード

SimaProのインストーラーファイルをダウンロードします。

http://tco2.com/simapro/download/SetupSimaPro940 Singleuser.zip



上記URLからダウンロード出来ます! こちらはシングルユーザー用です。

ステップ2: インストーラーの実行



| 更新日時 | 種類 | サイズ | 2022/05/31 9:40 | アブリケーション 735,909 KB

SimaProのインストーラーファイルを実行します。


ステップ3: ウィザードの開始



ユーザーアカウント制御が表示された場合には[はい]をクリックします。

新たに[SimaPro 9.4.0.2 セットアップ]の画面が表示されますので、[次へ]をクリックして次に進みます。

ステップ4: 使用許諾契約書の同意



[使用許諾契約書の同意]の画面が表示されますので、 内容をお読みいただき、[同意する]を選択後、[次へ]を クリックして次に進みます。

ステップ5: 登録コードの入力




[登録名] と[登録コード]の入力画面が表示されますので、[登録コード記載レター」に記載の内容を入力し、 [次へ]をクリックして次に進みます。

重要:


SimaPro9の登録コードは英数字等から構成される5行193文字です。大変長いので、コピーアンドペーストを使って入力してください。

ステップ6: ecoinvent利用の同意




[ecoinvent License Agreementの画面が表示されますので、内容をお読みいただき、[I accept the agreement]を選択後、「次へ」をクリックして次に進みます。

ステップ7: インストール先の指定



プログラムのインストール先を選択します。通常はデフォルトのまま[次へ]をクリックして進みます。

ステップ8: データベースのインストール先の指定



ステップ9: プログラムグループの指定




次へ(N)


戻る(B)

キャンセル

ステップ10:アイコンの作成を選択



ステップ11:インストール開始





ステップ12:インストール実行中



インストールが開始され、進捗状況が表示されます。まず、ソフトウェア本体がインストールされます。

キャンセル

ステップ13:インストール完了



ソフトウェアのインストールが完了しました。

SimaPro 9 のアクティベーション




ステップ1:SimaProが自動で起動します



SimaProが自動起動しライセンス種別、Registration Name(登録名)とサービス契約満了日が表示されます。 [OK]をクリックしてアクティベーションを開始します。 アクティベーションはインストール後の初回のみ行われます。

ステップ2:アクティベーションの開始



アクティベーションを求められるので、インターネットに 接続されていることを確認した上で、[次]をクリックしま す。

SimaPro 9 のアクティベーション



ステップ3:アクティベーションの完了



アクティベーションが成功するとこの画面が表示されます。

アクティベーションが成功しない場合には、サポート (LCA@tco2.com)までお問い合わせください。

(B-2) SimaPro 日本語版9 マルチユーザーのインストール



ステップ1: ダウンロード

SimaProのインストーラーファイルをダウンロードします。

http://tco2.com/simapro/download/SetupSimaPro940 Multiuser.zip



上記URLからダウンロード出来ます! こちらはマルチューザー用です。

ステップ2: インストーラーの実行



2022/05/31 9:40 2022/05/31 9:40 SimaPro Serverのインストーラーファイルを実行します。


ステップ3: ウィザードの開始



ユーザーアカウント制御が表示された場合には[はい]をクリックします。


新たに[SimaPro Server セットアップ]の画面が表示されますので、[次へ]をクリックして次に進みます。

ステップ4: 使用許諾契約書の同意



[使用許諾契約書の同意]の画面が表示されますので、 内容をお読みいただき、[同意する]を選択後、[次へ]を クリックして次に進みます。

ステップ5: 登録コードの入力




[登録名] と[登録コード]の入力画面が表示されますので、[登録コード記載レター」に記載の内容を入力し、 [次へ]をクリックして次に進みます。

重要:


SimaPro9の登録コードは英数字等から構成される5行193文字です。大変長いので、コピーアンドペーストを使って入力してください。

ステップ6: ecoinvent利用の同意



[ecoinvent License Agreementの画面が表示されますので、内容をお読みいただき、[I accept the agreement]を選択後、「次へ」をクリックして次に進みます。


ステップ7: サービスまたはスタンドアローンの指定



[サービス]または[スタンドアローンアプリケーションとして]のどちらかを選択します。


サービスを選択しますとインストールされるPCをサーバーとしてインストールがされ、他のPCから本PCにインストールされたDBを呼び出して利用することとなります。スタンドアローンアプリケーションとしてを選択しますと本PCでのみDBが利用可能となり、シングルユーザーと同様の利用方法となります。本マニュアルではスタンドアローンアプリケーションとしてインストールを進めます。サービスとしての利用については開発元が公開しているインストールマニュアルをご参照ください。

ステップ8: インストール先の指定




サーバーのインストール先を選択します。通常はデフォルトのまま[次へ]をクリックして進みます。

ステップ9: データベースのインストール先の指定



データベースのインストール先を選択します。通常はデフォルトのまま[次へ]をクリックして進みます。

ステップ10: プログラムグループの指定



プログラムグループの指定先を選択します。通常はデフォルトのまま[次へ]をクリックして進みます。

ステップ11:アイコンの作成を選択




デスクトップにアイコンを作成するか否かをチェック します。通常はデフォルトのまま[次へ]をクリックして 進みます。

ステップ12:インストール開始



インストールの準備完了しました。設定を変更する場合には「戻る」で変更します。通常はデフォルトのまま[インストール]をクリックしてインストールを開始します。



ステップ13:インストール完了



サーバーのインストールが完了しました。

ステップ14:SimaPro本体のインストール

SetupServer940.exe 2022/05/31 9:40 SetupSimaPro940.exe 2022/05/31 9:40

次にSimaPro本体のインストーラーファイルを実行します。


ステップ15: ウィザードの開始



ユーザーアカウント制御が表示された場合には[はい]をクリックします。


新たに[SimaPro 9.4.0.2 セットアップ]の画面が表示されますので、[次へ]をクリックして次に進みます。

ステップ16: 使用許諾契約書の同意



[使用許諾契約書の同意]の画面が表示されますので、 内容をお読みいただき、[同意する]を選択後、[次へ]を クリックして次に進みます。

ステップ17: 登録コードの入力




[登録名] と[登録コード]の入力画面が表示されますので、[登録コード記載レター」に記載の内容を入力し、 [次へ]をクリックして次に進みます。

重要:


SimaPro9の登録コードは英数字等から構成される5 行193文字です。大変長いので、コピーアンドペース トを使って入力してください。

ステップ18: ecoinvent利用の同意




[ecoinvent License Agreementの画面が表示されますので、内容をお読みいただき、[I accept the agreement]を選択後、[次へ]をクリックして次に進みます。

ステップ19: インストール先の指定



プログラムのインストール先を選択します。通常はデフォルトのまま[次へ]をクリックして進みます。

ステップ20: プログラムグループの指定




プログラムグループの指定先を選択します。通常はデフォルトのまま[次へ]をクリックして進みます。

ステップ21:アイコンの作成を選択



デスクトップにアイコンを作成するか否かをチェック します。通常はデフォルトのまま[次へ]をクリックして 進みます。

ステップ22:インストール開始



インストールの準備完了しました。設定を変更する場合には「戻る」で変更します。通常はデフォルトのまま[インストール]をクリックしてインストールを開始します。



ステップ23:インストール完了



ソフトウェアのインストールが完了しました。

SimaPro 9 のアクティベーション



ステップ1:SimaProが自動で起動します



SimaProが自動起動しライセンス種別、Registration Name(登録名)とサービス契約満了日が表示されます。 [OK]をクリックしてアクティベーションを開始します。 アクティベーションはインストール後の初回のみ行われます。

ステップ2:アクティベーションの開始




アクティベーションを求められるので、インターネットに 接続されていることを確認した上で、[次]をクリックしま す。

SimaPro 9 のアクティベーション



ステップ3:アクティベーションの完了



アクティベーションが成功するとこの画面が表示されます。

アクティベーションが成功しない場合には、サポート (LCA@tco2.com)までお問い合わせください。

(C) SimaPro 8のデータベースの

TCO2


形式を変換

ステップ1



SimaPro 9でSimaPro8のデータベースを開く場合には、 SimaPro8データベースフォーマットへの変換することを 確認する画面が表示されます。[Yes]をクリックして進み ます。


ステップ2



データベース名を変更する記載が表示されます。[OK] をクリックして進みます。

変換作業が開始されます。ご使用のコンピューターの性能にもよりますが、変換には数分以上かかります。

ステップ3



SimaPro9 で以前編集していたSimaPro 8のデータベースが操作できます。ここからの操作はSimaPro 8の場合と同様です。

_version84とついているデータベースは変換前のバック アップとなります。SimaPro9で読み込むことはできず、 再度変換が行われます。SimaPro9でデータベースを開 くときにはProfessionalJP4を選択してください。

(D) Simapro8, 9のデータベースを SimaPro 9でご利用になれます





SimaPro8.1.1をアンインストールをした後に、SimaPro9.4.0をインストールしますとデータベースファイルがフォルダを分けて2つになります。この2つのデータベースを切り替えて使用する事が出来ます。

- ProfessionalJP4→SimaPro8.1.1に搭載されているデータベース
- -ProfessionalJP5→SimaPro9.4.0に搭載されているデータベース

重要:

各データベースは独立していますので、ProfessionalJP4で作成したプロジェクトをProfessionalJP5から開くことは出来ません。また逆も出来ません。